

Anleitung – NetCom BW Mail Service

E-Mail-Konto in Windows Live Mail einrichten - POP3 und IMAP

Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Ihr E-Mail-Konto in Windows Live Mail einrichten.

Wichtiger Hinweis:

Verwenden Sie zur Anmeldung immer Ihre vollständige E-Mailadresse.

Diese kann – je nach Produkt - lauten:

- <Benutzername>@enmail.de
- <Benutzername>@nc-online.de
- <Benutzername>@netcom-mail.de

In den Anleitungen wird exemplarisch immer <Benutzername>@netcom-mail.de verwendet. Bitte passen Sie die Eingaben entsprechend an.

Server- und Zugangsdaten in der Übersicht:

Posteingangsserver	mail.netcom-mail.de
Postausgangsserver	mail.netcom-mail.de
IMAP-Port (SSL gesichert)	993
POP3-Port (SSL gesichert)	995
SMTP-Port (SSL gesichert)	465
Benutzername	Ihre vollständige E-Mailadresse z.B. mustermann@netcom-mail.de
Passwort	Ist Ihnen bekannt, bzw. wird in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben genannt

Voraussetzungen:

- Eine eingerichtete E-Mail-Adresse beim NetCom BW Mail Service.
- Ihre Zugangsdaten sind Ihnen bekannt. Sie finden diese in Ihrem persönlichen Begrüßungsschreiben.


Schritt 1:

Öffnen Sie Windows Live Mail.



Schritt 2:

Klicken Sie im Menü oben auf „Konten“ und dann auf „E-Mail“



Schritt 3:

Im neuen Fenster können Sie nun Ihr E-Mail Konto hinzufügen. Geben Sie hier folgende Daten an:

- Ihre vollständige E-Mailadresse
- Ihr Kennwort
- Ihren vollständigen Namen

Danach bestätigen Sie mit Weiter

Windows Live Mail

E-Mail-Konten hinzufügen

Melden Sie sich jetzt an, wenn Sie über eine Windows Live ID verfügen. Falls Sie über keine verfügen, können Sie später eine erstellen.
[Bei Windows Live anmelden](#)

E-Mail-Adresse:

[Windows Live-E-Mail-Adresse holen](#)

Kennwort:

 Dieses Kennwort speichern

Anzeigename für Ihre gesendeten Nachrichten:

Servereinstellungen manuell konfigurieren

Die meisten E-Mail-Konten können mit Windows Live Mail verwendet werden, einschließlich
Hotmail
Gmail
und viele weitere.

Schritt 4:

Im nun folgenden Fenster können Sie die korrekten Einstellungen vornehmen. Ihre Verbindung zum Server ist damit SSL-verschlüsselt.

Für POP3:

- Bei Servertyp wählen Sie POP
- Im Bereich Posteingangsserver (links):
 - Im Feld Serveradresse geben Sie mail.netcom-mail.de ein
 - Bei Port geben Sie 995 ein
 - Wählen Sie bei „Authentifizierung mit“ den Wert Klartext aus der Liste
 - Bei Anmeldebenutzername geben Sie Ihre vollständige E-Mailadresse ein
- Im Bereich Postausgangsserver
 - Im Feld Serveradresse geben Sie mail.netcom-mail.de ein
 - Bei Port geben Sie 465 ein
 - Setzen Sie den Haken bei „Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)“
 - Setzen Sie den Haken bei „Erfordert eine Authentifizierung“

Danach klicken Sie auf „Weiter“.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp: POP

Serveradresse: mail.netcom-mail.de Port: 995

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit: Klartext

Anmeldebenutzername: mustermann@netcom-mail.de

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: mail.netcom-mail.de Port: 465

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück Weiter

Für IMAP:

- Bei Servertyp wählen Sie IMAP
- Im Bereich Posteingangsserver (links):

- Im Feld Serveradresse geben Sie mail.netcom-mail.de ein
 - Bei Port geben Sie 993 ein
 - Wählen Sie bei „Authentifizierung mit“ den Wert Klartext aus der Liste
 - Bei Anmeldebenutzername geben Sie Ihre vollständige E-Mailadresse ein
- Im Bereich Postausgangsserver
 - Im Feld Serveradresse geben Sie mail.netcom-mail.de ein
 - Bei Port geben Sie 465 ein
 - Setzen Sie den Haken bei „Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)“
 - Setzen Sie den Haken bei „Erfordert eine Authentifizierung“

Danach klicken Sie auf „Weiter“.

Windows Live Mail

Servereinstellungen konfigurieren

Wenden Sie sich an Ihren ISP oder Netzwerkadministrator, wenn Sie die Einstellungen Ihres E-Mail-Servers nicht kennen.

Informationen zum Posteingangsserver

Servertyp:
IMAP

Serveradresse: mail.netcom-mail.de Port: 993

Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Authentifizierung mit:
Klartext

Anmeldebenutzername:
mustermann@netcom-mail.de

Informationen zum Postausgangsserver

Serveradresse: mail.netcom-mail.de Port: 465


Erfordert eine sichere Verbindung (SSL)

Erfordert eine Authentifizierung

Abbrechen Zurück Weiter

Schritt 5:

Ihr Konto ist nun eingerichtet und kann nach einem Klick auf „Fertigstellen“ verwendet werden.



Impressum

NetCom BW GmbH
Unterer Brühl 2
73479 Ellwangen
www.netcom-bw.de

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten.

